

Návod na zmenu Hesla tokenu, Hesla Administrátora, PIN a PUK pre elektronický podpis v aplikácii SafeNet Authentication Client na platforme macOS

Tento dokument obsahuje podrobné postupy týkajúce sa manažmentu Hesla tokenu/karty, Hesla Administrátora, PIN a PUK pre elektronický podpis (Digital Signature PIN resp. Digital Signature PUK), ktoré chránia prístup ku karte a kryptografickým kľúčom uložených na kvalifikovanom zariadení (QSCD) pre vytvorenie elektronického podpisu/pečate s čipovou kartou Gemalto IDPrime 940, a to prostredníctvom aplikácie SafeNet Authentication Client na platforme macOS.

Pre prácu s čipovou kartou Gemalto IDPrime 940 je potrebné mať aplikáciu SafeNet Authentication Client (ďalej SAC) nainštalovanú na počítači, ku ktorému je pripojená čítačka/token s touto kartou.

Aplikácia SAC pre macOS je dostupná na stiahnutie, URL:

<https://eidas.disig.sk/sk/kvalifikovane-certifikaty/podpora/qscd-zariadenia/gemalto/>

Pre rýchly prístup k jednotlivým častiam kliknite na názov jednotlivšej časti:


- I. Zmena Hesla karty Gemalto
- II. Zmena PIN pre elektronický podpis
- III. Zmena PUK pre elektronický podpis
- IV. Zmena Hesla Administrátora
- V. Odblokovanie Hesla ku karte Gemalto
- VI. Odblokovanie PIN pre elektronický podpis

I. Zmena Hesla karty Gemalto


Prístup ku karte/tokenu je chránený **Heslom karty**, kde predvolená hodnota nastavená výrobcom je 4-krát číslovka nula: **0000**.

Zmenu predvolenej hodnoty Hesla karty na vlastnú hodnotu vykonáte podľa tohto postupu.



1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolíte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknite na položku „**Podrobné zobrazenie/Advanced View**“ (viď. obrázok).



2. Pre zmenu „Hesla karty“ kliknite na položku „**Change Password**“ (viď. obrázok).



3. Zobrazí sa dialógové okno „**Change Password**“ - pre pokračovanie v zmene je nutné zadať pôvodné Heslo karty a následne 2x pod sebou zadať NOVÉ HESLO a zvoliť „**OK**“.




II. Zmena PIN pre elektronický podpis

Vyhotovovanie podpisu/pečate je podmienené zadáním **PIN**, kde predvolená hodnota nastavená výrobcom je 6-krát číslovka nula: **000000**.

Zmenu predvolenej hodnoty PIN pre elektronický podpis na vlastnú hodnotu vykonáte podľa tohto postupu.



1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolíte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknete na položku „**Podrobné zobrazenie/Advanced View**“ (vid'. obrázok).



2. Pre zmenu „PIN pre elektronický podpis“, kliknite na položku „**Change Digital Signature PIN**“ (vid' obrázok).



3. Zobrazí sa dialógové okno „**Change Digital Signature PIN**“ - pre pokračovanie v zmene je nutné zadať pôvodný PIN a následne 2-krát pod sebou zadať NOVÝ PIN a zvoliť „OK“.




III. Zmena PUK pre elektronický podpis

Odblokovanie zablokovaného PIN pre elektronický podpis podpisu/pečate je podmienené zadáním PUK, kde predvolená hodnota nastavená výrobcom je 6-krát číslovka nula: **000000**.

Zmenu predvolenej hodnoty PUK pre elektronický podpis na vlastnú hodnotu vykonáte podľa tohto postupu.


1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolíte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknete na položku „**Podrobné zobrazenie/Advanced View**“ (viď. obrázok).



2. **PRE ZMENU PUK pre elektronický podpis:** Kliknite na položku „**Change Digital Signature PUK**“ (viď obrázok).




3. Zobrazí sa dialógové okno „**Change Digital Signature PUK**“ - pre pokračovanie v zmene PUK je nutné zadať pôvodný PUK a následne 2-krát pod sebou zadať NOVÝ PUK a zvoliť „OK“.



The screenshot shows a macOS-style dialog box titled "Change Digital Signature PUK:". The window has a title bar with standard macOS window controls (red, yellow, green buttons). The main content area is titled "SafeNet Authentication Client" and features the Gemalto logo in the top right corner. The dialog contains three input fields, each with a masked password "*****":

- "Current Digital Signature PUK:"
- "New Digital Signature PUK:"
- "Confirm PUK:" (this field is highlighted with a blue border)

Below the input fields, there is instructional text: "The new PUK must comply with the quality settings defined on the token." and "A secure PUK has at least 8 characters, and contains upper-case letters, lower-case letters, numerals, and special characters (such as !, \$, #, %).". At the bottom left, it says "Current Language: EN". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".




IV.Zmena Hesla Administrátora


Niektoré operácie s tokenom sú podmienené znalosťou Hesla Administrátora, kde predvolená hodnota nastavená výrobcom je 48-krát číslovka nula:
00.

Zmenu predvolenej hodnoty Hesla Administrátora na vlastnú hodnotu vykonáte podľa tohto postupu.

1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknite na položku „**Advanced View**“.
2. PRE ZMENU Hesla Administrátora: Kliknite na položku „**Change Administrator Password**“, (viď obrázok).



3. Zobrazí sa dialógové okno „**Change Administrator Password**“ - pre pokračovanie v zmene PUK je nutné zadať pôvodnú hodnotu hesla a následne 2-krát pod sebou zadať nové heslo a zvoliť „**OK**“.






V. Odblokovanje Hesla ku karte Gemalto

Prístup ku karte/tokenu je chránený Heslom karty. Ak 5-krát za sebou zadáte nesprávne Heslo karty, karta sa zablokuje a je potrebné odblokovať ho pomocou Hesla Administrátora.


Predvolená hodnota nastavená výrobcom pre Heslo Administrátora: je 48-krát číslovka nula t. j. „000“, ak ste si ju už medzitým nezmenili na vlastnú hodnotu.

Pri odblokovaní Hesla ku karte postupujte podľa tohto návodu.

1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolíte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknete na položku „**Advanced View**“ (viď obrázok).




2. Pre odblokovanie Hesla tokenu kliknite na položku „Set Token Password“





3. Zobrazí sa dialógové okno „Administrator Logon“. Zadajte heslo administrátora a voľbu potvrdíte „OK“.

Poznámka: Pôvodné heslo administrátora si napíšte napr. v programe Gedit a skopírujte.



4. Zobrazí sa dialógové okno „Set Password“. Zadajte 2-krát nové heslo, môžete nastaviť aj pôvodné heslo „0000“ a voľbu potvrdíte „OK“.



VI.Odblokovanie PIN pre elektronický podpis


Vyhotovovanie podpisu/pečate je podmienené zadaním PIN. Odblokovanie PIN je podmienené zadaním PUK.

Ak 3-krát za sebou zadáte nesprávny PIN, tento sa zablokuje a je potrebné ho odblokovať pomocou PUK.


Predvolená hodnota nastavená výrobcom pre PUK je 6-krát číslovka nula t. j. „000000“, ak ste si ju už medzitým nezmenili na vlastnú hodnotu.

Pri odblokovaní PIN ku karte postupujte podľa tohto návodu.

1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolíte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknite na položku „Advanced View“.
2. Pre odblokovanie PIN kliknite na položku: „Set Digital Signature PIN“.



3. Zobrazí sa dialógové okno „Digital Signature PUK Logon“. Zadajte hodnotu PUK pre elektronický podpis a potvrdte „OK“.



4. Zobrazí sa dialógové okno „Set PIN“. Zadajte nový PIN, môžete nastaviť aj pôvodný PIN „000000“ a potvrdíte „OK“.

