



## **Návod na zmenu Hesla tokenu, Hesla Administrátora, PIN a PUK pre elektronický podpis v aplikácii SafeNet Authentication Client na platforme Ubuntu 24.04.1**

Tento dokument obsahuje podrobné postupy týkajúce sa manažmentu Hesla tokenu / karty, Hesla Administrátora, PIN a PUK pre elektronický podpis (Digital Signature PIN resp. Digital Signature PUK), ktoré chránia prístup ku karte a kryptografickým kľúčom uloženým na kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis / pečať (QSCD) „Gemalto“ prostredníctvom aplikácie SafeNet Authentication Client na platforme linuxových distribúcií založených na Ubuntu.

Pre prácu s čipovou kartou Gemalto je potrebné mať aplikáciu SafeNet Authentication Client (ďalej SAC) nainštalovanú na počítači, ku ktorému je pripojená čítačka s touto kartou.

Aplikácia SAC je dostupná na stiahnutie na URL:

<https://eidas.disig.sk/sk/kvalifikovane-certifikaty/podpora/qscd-zariadenia/gemalto/>

Pre rýchly prístup k jednotlivým častiam kliknite na názov jednotlivkej časti:


- I. Zmena Hesla ku karte Gemalto
- II. Zmena PIN pre elektronický podpis
- III. Zmena PUK pre elektronický podpis
- IV. Zmena Hesla Administrátora
- V. Odblokovanie Hesla ku karte Gemalto
- VI. Odblokovanie PIN pre elektronický podpis

## I. Zmena Hesla ku karte Gemalto


Prístup ku karte/tokenu je chránený **Heslom karty**, kde predvolená hodnota nastavená výrobcom je 4-krát číslovka nula: **0000**.

**Zmenu predvolenej hodnoty Hesla karty na vlastnú hodnotu vykonáte podľa tohto postupu.**

1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolíte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknite na položku „Podrobné zobrazenie / Advanced View“ (viď. obrázok).



2. Pre zmenu Hesla (Password) kliknite na položku „Change Password“ (viď. obrázok).



3. Zobrazí sa dialógové okno „**Change Password**“ - pre pokračovanie v zmene HESLA je nutné zadať pôvodné HESLO a následne 2x pod sebou zadať NOVÉ HESLO a zvoliť „**OK**“.

Change Password: Card #DA5CF0755672A3E5

SafeNet Authentication Client THALES

Current Token Password:

New Token Password:

Confirm Password:

The new password must comply with the quality settings defined on the token.

A secure password has at least 8 characters, and contains upper-case letters, lower-case letters, numerals, and special characters (such as !, \$, #, %).

Current Language: EN

Enter your current password.

OK Cancel

Change Password: Card #DA5CF0755672A3E5

Password changed successfully.


OK

## II. Zmena PIN pre elektronický podpis


Vyhотовovanie podpisu/pečate je podmienené zadaním PIN, kde predvolená hodnota nastavená výrobcom je 6-krát číslovka nula: **000000**.

Zmenu predvolenej hodnoty PIN pre elektronický podpis na vlastnú hodnotu vykonáte podľa tohto postupu.


1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolíte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknite na položku „Podrobné zobrazenie/Advanced View“ (viď. obrázok).



2. PRE ZMENU PIN pre elektronický podpis: Kliknite na položku „Change Digital Signature PIN“ (viď. obrázok).



3. Zobrazí sa dialógové okno „Change Digital Signature PIN“ - pre pokračovanie v zmene PIN je nutné zadať pôvodný PIN a následne 2-krát pod sebou zadať NOVÝ PIN a zvoliť „OK“.



Change Digital Signature PIN:

SafeNet Authentication Client THALES

Current Digital Signature PIN: .....

New Digital Signature PIN: .....

Confirm PIN: .....

The new PIN must comply with the quality settings defined on the token.

A secure PIN has at least 8 characters, and contains upper-case letters, lower-case letters, numerals, and special characters (such as !, \$, #, %).

Current Language: EN




### III. Zmena PUK pre elektronický podpis

Odblokovanie zablokovaného PIN pre elektronický podpis podpisu/pečate je podmienené zadáním **PUK**, kde predvolená hodnota nastavená výrobcom je 6-krát číslovka nula: **000000**.

Zmenu predvolenej hodnoty PUK pre elektronický podpis na vlastnú hodnotu vykonáte podľa tohto postupu.

1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknite na položku „**Podrobné zobrazenie/Advanced View**“ (vid' obrázok).
2. **PRE ZMENU PUK pre elektronický podpis:** Kliknite na položku „**Change Digital Signature PUK**“ (vid' obrázok).




3. Zobrazí sa dialógové okno „**Change Digital Signature PUK**“ - pre pokračovanie v zmene PUK je nutné zadať pôvodný PUK a následne 2-krát pod sebou zadať NOVÝ PUK a zvoliť „**OK**“.













2. Pre odblokovanie Hesla tokenu kliknite na položku „Set Token Password“





3. Zobrazí sa dialógové okno „Administrator Logon“. Zadať heslo administrátora a voľbu potvrdiť „OK“.



Poznámka: Ak máte pôvodné heslo administrátora, tak si ho radšej napíšte napr. v programe Gedit a skopírujte.


4. Zobrazí sa dialógové okno „Set Password“. Zadať 2-krát nové heslo, môžete nastaviť aj pôvodné heslo „0000“ a voľbu potvrdiť „OK“.






## VI. Odblokovanie PIN pre elektronický podpis


1. Po spustení aplikácie „SafeNet Authentication Client Tools“ zvolte čítačku, kde je vložená čipová karta Gemalto (ak máte pripojených viac čítačiek čipových kariet s vloženou kartou) a kliknite na položku „Advanced View“.



2. Pre odblokovanie PIN kliknite na položku: „Set Digital Signature PIN“.



3. Zobrazí sa dialógové okno „Digital Signature PUK Logon“. Zadaťte hodnotu PUK pre elektronický podpis a potvrdte „OK“.



4. Zobrazí sa dialógové okno „Set PIN“. Zadať 2-krát nový PIN, môžete nastaviť aj pôvodný PIN „000000“ a potvrdíte „OK“.

Set PIN: Card #DA5CF0755672A3E5

SafeNet Authentication Client THALES

New Digital Signature PIN: .....

Confirm PIN: .....

☐ Token PIN must be changed on first logon

The new PIN must comply with the quality settings defined on the token.

A secure PIN has at least 8 characters, and contains upper-case letters, lower-case letters, numerals, and special characters (such as !, \$, #, %).

Current Language: EN

OK Cancel

Set PIN: Card #DA5CF0755672A3E5

Password set successfully.

OK